

1. 將 ALL-200/G 用 USB cable 連接到電腦或筆電上(連接方式請參考使用手冊)，

1) Windows 7

按左下方的開始按鈕，會顯示開始選項，請選取”控制台”。



2) Windows 8

在螢幕上空白的地方（沒有區塊 Title）按下滑鼠右鍵，此時下方會出現一工作列，按下「所有應用程式」圖示即進入應用程式畫面。



在應用程式的畫面上，向右方找到「控制台」圖示，點選啟動。




2. 在控制台視窗內請選取“系統及安全性”。




3. 在下個視窗內請選取系統下的“裝置管理員”。



4. 在裝置管理員視窗內會顯示其他裝置，在這裝置下出現一個標示黃色警告的 ALL-200 裝置。



5. 請點選這 ALL-200 裝置，並按下滑鼠右鍵，會出現一個如以下畫面的快顯選項，請選取“更新驅動程式軟體...”。



6. 在下一個視窗請選取第二個選項“瀏覽電腦上的驅動程式軟體”。



7. 在下一個視窗需指定 USB driver 所在位置，請按下“瀏覽...”鈕指定 CD 所在目錄或是 PC 內的某個資料夾(以下是以安裝 CD 內 64 bit USB driver 為例)後，按下“下一步”鈕進行安裝。




8. 第一次安裝會顯示會顯示 Windows 安全性警告，請照下圖點勾選“永遠信任來自 HI-LO SYSTEM RESEARCH CO.,LTD.的軟體”並按下“安裝”鈕繼續做安裝。



9. 螢幕會顯示以下安裝畫面表示安裝程序正進行中。



10. 完成後會顯示以下畫面，表示 ALL-200/G USB driver 已正確安裝到電腦或筆電內，請按“關閉”鈕。



11. 返回裝置管理員會發現原本顯示的其他裝置已消失，會出現“HiLo USB Programmer” → “Hi-Lo Systems -- ALL-200 Gang Programmer”裝置，表示 ALL-200/G USB driver 已安裝完成，請關閉裝置管理員並安裝 ALL-200/G 軟體進行燒錄。

